【Windows 10】マイクと Web カメラの接続確認について(2020/05 現在)

授業のオンライン化に伴い、Google Meet によるライブ配信 (テレビ会議)型の授業に参加する場合がありますが、その際マイクと Web カメラがうまく接続できないといったお悩みを耳にします。

各自お使いの PC 周辺機器に違いはありますが、以下のマイクと Web カメラの確認項目は Windows 10 をお使いならば共通項目ですので、接続不良の際はご確認ください。



左メニュー「アプリのアクセス許可」から「カメラ」をクリックします。

「このデバイスのカメラのアクセスを許可する」が「オン」になっている事、「アプリがカメラにアクセスできる ようにする」が「オン」になっている事をご確認ください。



左メニュー「アプリのアクセス許可」から「マイク」をクリックします。

「このデバイスのマイクのアクセスを許可する」が「オン」になっている事、「アプリがマイクにアクセスできる ようにする」が「オン」になっている事をご確認ください。



2 マイクのサウンド設定

加利はり、認証限ます。

← 設定	
☆ ホ-ム	マイク
設定の検索の	このデバイスでのマイクへのアクセスを許可する
プライバシー	アクセスを許可すると、このデバイスを使用するユーザーはこのページの設定を使用し て、アブリにマイクへのアクセスを許可するかどうかを選択できます。 アクセスを拒否す ると、Windows の機能、Microsoft Store アプリ、ほとんどのデスクトップ アプリが マイクにアクセスできなくなります。
Windows のアクセス許可	このデバイスのマイクへのアクセスはオンになっています
合 全般	変更

~	設定							-	×
	Windows の設定								
		設定の検索							
		旦	システム ディスプレイ、サウンド、通知、電源		デバイス Bluetooth、プリンター、マウス		電話 Android、iPhone のリンク		
			ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN	Ę	個人用設定 背景、ロック画面、色		アプリ アンインストール、説定値、オブション の機能		
		8	アカウント アカウント、メール、同期、職場、他 のユーザー	。 A字	時刻と言語 音声認識、地域、日付	8	ゲーム ゲーム パー、キャプチャ、ブロードキャス ト、ゲーム モード		
		Ģ	簡単操作 ナレーター、拡大鏡、ハイコントラスト	Q	検索 マイ ファイル、アクセス許可の検索	A	プライバシー 場所、カメラ、マイク		
		\mathbb{C}	更新とセキュリテイ Windows Update、回復、バック アップ						

左メニューの「**サウンド**」でマイクが有効になっていれば、「入力」のマイクのテストで音声が認識されるとバー が左右に動きます。音声を認識しない場合はこのバーが動きませんので、接続不良、もしくは上の入力デバイス が別の指定になっている可能性があります。

← 設定		-	П	×
N BX ÅL				^
☆ ホーム	サウンド			
設定の検索・ク	出力			I
 システム	出力デバイスを選択してください			
	スピーカー (Realtek High Definition Au \vee			
🖵 ディスプレイ	アプリによっては、ここで選択したものとは異なるサウンド デバイスを使用するように設 定されている場合があります。 サウンドの詳細オプションでアプリの音量とデパイスを			
ゆ サウンド	カスタマイズします。			
□ 通知とアクション	デバイスのプロパティ			
	マスター音量			
● 集中モード	<u> </u>			
● 電源とスリープ	▲ トラブルシューティング			
ロ・ パッテリー	サウンド デバイスを管理する			
□ 記憶域	入力			
□ タブレット モード	入力デバイスを選択してください			1
耳: マルチタスク	マイク (Realtek High Definition Audio) >			
この PC へのプロジェクション	アプリによっては、ここで選択したものとは異なるサウンド デバイスを使用するように設 定されている場合があります。サウンドの詳細オブションでアプリの音量とデバイスを セックマンプジーナサー			
	<i>カ人ダイ</i> イスします。 デザイスのプロパティ			
※ 共有エクスペリエンス				
D クリップボード				
メ リモート デスクトップ	▲ トラブルシューティング			